

GUIDE D'INSTALLATION DU DMSi

L'application DMSi d'Infomedia offre la possibilité d'intégrer Microcat à votre système de gestion concessionnaire (DMS). La possibilité de transférer directement les pièces à votre DMS permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et de simplifier les opérations au sein de votre concession.


Installer l'application DMSi

Le DMSi d'Infomedia doit être installé et configuré afin de permettre l'intégration des produits Infomedia au DMS. Lors de l'installation du DMSi 8 d'Infomedia, tous les paramètres du DMSi précédent sont conservés.

Le DMSi d'Infomedia nécessite Microsoft .NET Framework (dernière version) ; le cas échéant, celui-ci est automatiquement inclus dans l'installation du DMSi.

Pour installer le DMSi d'Infomedia :

- 1 Aller à l'adresse suivante : <https://dmsi.autopartsbridge.com/ui/DMSi/publish.htm>.
- 2 Sélectionner la langue dans la liste déroulante et cliquer sur **Installer**.
L'application DMSi d'Infomedia va être téléchargée.
- 3 Cliquer sur le fichier pour l'ouvrir et démarrer l'installation.
- 4 Cliquer sur **Installer**.
L'installation peut prendre quelques minutes.
- 5 À l'invite, saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Utiliser les mêmes informations de connexion que celles utilisées pour vous connecter à Microcat EPC.
- 6 Cliquer sur la case à cocher **Enregistrer les renseignements de connexion** puis cliquer sur **OK**.



- ▶ À tout moment, pour vérifier les paramètres de votre DMSi, faire un clic droit sur l'icône  du DMSi 8 d'Infomedia dans la barre des tâches Windows et sélectionner **Paramètres**.

Configurer l'intégration du DMSi à Microcat EPC


Une fois le DMSi installé, vous devez vérifier et configurer les paramètres du DMSi dans Microcat EPC.

Les nouvelles connexions et les connexions existantes du DMSi seront affichées dans la liste déroulante Connexions disponibles, de l'onglet Intégration dans la fenêtre Paramètres. Vous devez confirmer que la connexion souhaitée est sélectionnée.

Pour configurer l'intégration du DMSi à partir de Microcat EPC :

- 1 Accéder à Microcat EPC, cliquer sur l'icône  et sélectionner **Paramètres**.
- 2 Sélectionner l'onglet **Intégration** et afficher vos paramètres d'intégration du DMSi.
- 3 Cliquer sur l'icône **Nouvelle application DMSi**  pour activer le nouveau DMSi.
- 4 Sélectionner votre connexion au DMS à partir de la liste déroulante **Connexions disponibles**.

Si plusieurs connexions DMS sont disponibles, sélectionner la connexion souhaitée.



Intégration du DMSi

Activer l'intégration

Type d'intégration DMSi
Local

Connexions disponibles
Microcat EPC [Constructeur]: Connexion DMS

Tester la connexion Avancé

- 5 Fermer la fenêtre des paramètres.
 - 6 Cliquer sur l'icône DMSi  pour établir une connexion avec le DMSi .
- Il est maintenant possible de transférer des pièces au DMS.

- ▶ Pour plus d'informations sur l'intégration au DMS, contacter le Service clientèle : <https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support>.