

## Guía de pulsación de teclas del DMS

Microcat tiene la capacidad de integrarse con su Sistema de gestión de concesionarios (DMS) a través de la aplicación DMSi de Infomedia. La transferencia de recambios directamente a su DMS ahorra tiempo, reduce los errores y agiliza las operaciones de su concesionario.


### Instalar la aplicación DMSi

La aplicación DMSi de Infomedia debe estar instalada y configurada para permitir la integración entre los productos de Infomedia y el sistema DMS. Cuando instale la aplicación DMSi 8 de Infomedia, todos los ajustes previos se mantendrán invariables.

La aplicación DMSi de Infomedia requiere la instalación de la última versión de .NET Framework e incluirá automáticamente .NET Framework de Microsoft en la instalación DMSi, en caso necesario.

Para instalar la aplicación DMSi de Infomedia:

- 1 Vaya a la siguiente página web: <https://dmsi.autopartsbridge.com/ui/DMSi/publish.htm>.
- 2 Seleccione el idioma de la lista desplegable y haga clic en **Instalar**.  
Se descargará la aplicación DMSi de Infomedia.
- 3 Haga clic en el archivo DMSi para abrirlo e iniciar la instalación.
- 4 Haga clic en **Instalar**.  
La instalación puede durar varios minutos.
- 5 Cuando se le solicite, introduzca su nombre de usuario y contraseña.  
Utilice las mismas credenciales de inicio de sesión que usa para iniciar sesión en Microcat EPC.
- 6 Seleccione la casilla **Guardar datos de inicio de sesión** y haga clic en **Aceptar**.




### Configurar la integración DMSi en Microcat EPC

Una vez esté instalada la aplicación DMSi, deberá comprobar y configurar los ajustes de DMSi en Microcat EPC.

Las conexiones DMSi nuevas y las que ya había, aparecerán en la lista desplegable Conexiones disponibles que se encuentra en la pestaña Integración en la ventana Ajustes. Asegúrese de que está seleccionada la conexión que necesita.

Para configurar la integración DMSi en Microcat EPC:

- 1 Entre en Microcat EPC, haga clic en el icono  y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione la pestaña **Integración** para ver sus ajustes de Integración DMSi.
- 3 Haga clic en el icono **Nueva aplicación DMSi**  para activar la nueva aplicación DMSi.
- 4 Seleccione su conexión DMS de la lista desplegable **Conexiones disponibles**. Si tiene varias conexiones DMS, seleccione la que necesite.



**Integración DMSi**

Activar integración

Tipo de integración DMSi  
Local

Conexiones disponibles  
Microcat EPC [Fabricante]: Conexión DMS

Probar conexión

Avanzado

- 5 Cierre la ventana Ajustes.
  - 6 Haga clic en el icono DMSi  para garantizar una correcta conexión con la aplicación DMSi .
- Ya puede empezar a transferir recambios a su DMS.

## Transferir recambios al DMS

Para transferir información de recambios desde Microcat EPC a su DMS: Con una conexión DMS de pulsaciones de teclas, se transfiere cada recambio de uno en uno.

Para transferir recambios desde Microcat EPC al DMS:

- 1 Agregue recambios al pedido en Microcat.
  - 2 Haga clic en el menú desplegable **TRANSFERIR**  y seleccione **DMS**. La primera vez que haga clic en Transferir, se le pedirá que inicie la aplicación.
  - 3 En la ventana Lista de transferencias, seleccione cada recambio y haga clic en **Transferir**.
- ▶ Para comprobar los ajustes DMSi en cualquier momento, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono DMSi 8 de Infomedia  que se encuentra en la barra de tareas de Windows y seleccione **Ajustes**.

## Configurar de una nueva conexión DMS

La aplicación DMSi de Infomedia le permite agregar conexiones DMS tanto preconfiguradas como personalizadas.

### Agregar una conexión DMS preconfigurada

Si los ajustes de la conexión DMS que desea utilizar han sido preconfigurados automáticamente en la aplicación DMSi, la conexión DMS estará disponible en el recuadro Conexiones preconfiguradas.

Para agregar una conexión DMS preconfigurada para una transferencia línea por línea:

- 1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono  de la barra de tareas de Windows y seleccione **Ajustes**.
- 2 Haga clic en **Agregar nueva**.
- 3 Seleccione su producto de Infomedia en el menú desplegable **Aplicación**.
- 4 Seleccione **Utilizar una conexión preconfigurada** en el menú desplegable y haga clic en **Aceptar**.
- 5 En el recuadro Conexiones disponibles, haga doble clic en su nueva conexión DMS.
- 6 Haga clic en **Ajustes** y confirme los datos o modifíquelos según sea necesario. Por ejemplo:
  - En la pestaña General, cambie el Nombre de la ventana por el nombre específico de su DMS.
  - En la pestaña Transferir, cambie cada secuencia de transferencia usada para enviar pulsaciones de teclas a su DMS.
- 7 Haga clic en **Aceptar**.


### Agregar una conexión DMS personalizada

Si la conexión que desea utilizar no se encuentra en el recuadro de conexiones preconfiguradas, deberá agregar una nueva conexión personalizada.

Para agregar una conexión DMS personalizada para una transferencia línea por línea:

- 1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono  de la barra de tareas de Windows y seleccione **Ajustes**.
- 2 Haga clic en **Agregar nueva**.
- 3 Seleccione su producto de Infomedia en el menú desplegable **Aplicación**.
- 4 Haga clic en **Agregar nueva** en el recuadro de conexiones personalizadas.
- 5 Seleccione **Enviar línea por línea** y haga clic en **Siguiente**.
- 6 En la pestaña **General** deben especificarse la ubicación y el nombre de la aplicación.

- Si el DMS se está ejecutando (recomendado), haga clic en **Configurar** y seleccione **Sí**. Seleccione su DMS de la lista de aplicaciones y haga clic en **Siguiente**. Confirme la ruta de la aplicación y los detalles del nombre de la ventana y haga clic en **Finalizar**.
- Si el DMS no se está ejecutando, haga clic en el icono  que aparece junto al campo **Ruta de la aplicación** y seleccione la carpeta correspondiente. Introduzca el nombre del DMS en el campo **Nombre de la ventana**.



- 7 En la pestaña **Transferencia**, se puede configurar una secuencia de transferencia para enviar cada línea en la lista de pedidos al DMS.
    - Ver la secuencia de transferencia predeterminada en el recuadro Secuencia de transferencia.
    - Modificar la secuencia de transferencia si es necesario. Haga clic en los botones necesarios en el recuadro Agregar secuencia para especificar la secuencia.
  - 8 En la pestaña **Consulta** se puede configurar una secuencia de transferencia para enviar una consulta al DMS sobre la disponibilidad de un recambio.
    - Ver la secuencia de transferencia predeterminada en el recuadro Secuencia de transferencia.
    - Modificar la secuencia de transferencia si es necesario. Haga clic en los botones necesarios en el recuadro Agregar secuencia para especificar la secuencia.
  - 9 En la pestaña **Avanzado** puede seleccionar opciones adicionales de ventana o de transferencia.
  - 10 Una vez que haya completado los ajustes, haga clic en **Siguiente**.
  - 11 Introduzca un nombre para la conexión DMS y haga clic en **Finalizar**.
  - 12 Haga clic en **Aceptar**.
- ▶ Para más información sobre la integración con el DMS, contacte con Atención al cliente: <https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support>.