

GUÍA DE INSTALACIÓN DE DMSi

Microcat tiene la capacidad de integrarse con su Sistema de gestión de concesionarios (DMS) a través de la aplicación DMSi de Infomedia. La transferencia de recambios directamente a su DMS ahorra tiempo, reduce los errores y agiliza las operaciones de su concesionario.


Instalar la aplicación DMSi

La aplicación DMSi de Infomedia debe estar instalada y configurada para permitir la integración entre los productos de Infomedia y el sistema DMS. Cuando instale la aplicación DMSi 8 de Infomedia, todos los ajustes previos se mantendrán invariables.

La aplicación DMSi de Infomedia requiere la instalación de la última versión de .NET Framework e incluirá automáticamente .NET Framework de Microsoft en la instalación DMSi, en caso necesario.

Para instalar la aplicación DMSi de Infomedia:

- 1 Vaya a la siguiente página web: <https://dmsi.autopartsbridge.com/ui/DMSi/publish.htm>.
- 2 Seleccione el idioma de la lista desplegable y haga clic en **Instalar**.
Se descargará la aplicación DMSi de Infomedia.
- 3 Haga clic en el archivo DMSi para abrirlo e iniciar la instalación.
- 4 Haga clic en **Instalar**.
La instalación puede durar varios minutos.
- 5 Cuando se le solicite, introduzca su nombre de usuario y contraseña.
Utilice las mismas credenciales de inicio de sesión que usa para iniciar sesión en Microcat EPC.
- 6 Seleccione la casilla **Guardar datos de inicio de sesión** y haga clic en **Aceptar**.



Inicio de sesión en DMSi

Introduzca sus credenciales de Infomedia para establecer la conexión de la aplicación DMSi con el servidor.

Utilizar código de acceso

Nombre de usuario:

Contraseña:

Guardar datos de inicio de sesión

Cancelar Aceptar

- ▶ Para comprobar los ajustes DMSi en cualquier momento, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono DMSi 8 de Infomedia  que se encuentra en la barra de tareas de Windows y seleccione **Ajustes**.

Configurar la integración DMSi en Microcat EPC


Una vez esté instalada la aplicación DMSi, deberá comprobar y configurar los ajustes de DMSi en Microcat EPC.

Las conexiones DMSi nuevas y las que ya había, aparecerán en la lista desplegable Conexiones disponibles que se encuentra en la pestaña Integración en la ventana Ajustes. Asegúrese de que está seleccionada la conexión que necesita.

Para configurar la integración DMSi en Microcat EPC:

- 1 Entre en Microcat EPC, haga clic en el icono  y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione la pestaña **Integración** para ver sus ajustes de Integración DMSi.
- 3 Haga clic en el icono **Nueva aplicación DMSi**  para activar la nueva aplicación DMSi.
- 4 Seleccione su conexión DMS de la lista desplegable **Conexiones disponibles**.

Si tiene varias conexiones DMS, seleccione la que necesite.



Integración DMSi

Activar integración

Tipo de integración DMSi
Local

Conexiones disponibles
Microcat EPC [Fabricante]: Conexión DMS

Probar conexión Avanzado

- 5 Cierre la ventana Ajustes.
- 6 Haga clic en el icono DMSi  para garantizar una correcta conexión con la aplicación DMSi .

Ya puede empezar a transferir recambios a su DMS.

- ▶ Para más información sobre la integración con el DMS, contacte con Atención al cliente: <https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support>.