

GUIDA ALLA SEQUENZA DI TASTI DMS

Microcat può integrarsi con il Sistema di gestione della concessionaria (DMS) mediante l'applicazione DMSi di Infomedica. Trasferire i ricambi direttamente nel DMS consente di risparmiare tempo, ridurre gli errori e ottimizzare le operazioni all'interno della concessionaria.


Installazione dell'applicazione DMSi

L'applicazione DMSi di Infomedica deve essere installata e configurata per abilitare l'integrazione tra i prodotti Infomedica e il DMS. Al momento dell'installazione dell'applicazione DMSi 8 di Infomedica tutte le impostazioni DMSi precedenti verranno conservate.

L'applicazione DMSi di Infomedica richiede l'installazione di Microsoft .NET Framework (versione più recente) e, se necessario, includerà automaticamente Microsoft .NET Framework nella procedura di installazione DMSi.

Per installare DMSi di Infomedica:

- 1 Andare a questo sito web: <https://dmsi.autopartsbridge.com/ui/DMSi/publish.htm>.
- 2 Selezionare la lingua dal menu a discesa e cliccare su **Installa**.
L'applicazione DMSi di Infomedica verrà scaricata.
- 3 Cliccare sul file DMSi per aprirlo e avviare l'installazione.
- 4 Cliccare su **Installa**.
L'installazione potrebbe richiedere diversi minuti.
- 5 Quando richiesto, inserire nome utente e password.
Utilizzare le stesse credenziali di accesso utilizzate per accedere all'EPC Microcat.
- 6 Cliccare sulla casella **Salva dati di accesso** e cliccare su **OK**.



Impostare l'integrazione DMSi nell'EPC Microcat


Una volta installata l'applicazione DMSi, è necessario controllare e configurare le impostazioni DMSi nell'EPC di Microcat.



I collegamenti nuovi e precedenti del DMSi saranno visualizzati nel menu a discesa Collegamenti disponibili, nella scheda Integrazione della finestra Impostazioni. È necessario verificare che sia selezionato il collegamento richiesto.

Per impostare l'integrazione DMSi nell'EPC Microcat:

- 1 Accedere all'EPC Microcat, cliccare sull'icona  e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare la scheda **Integrazione** e visualizzare le impostazioni di integrazione del DMSi.
- 3 Cliccare sull'icona **Nuova applicazione DMSi**  per attivare il nuovo DMSi.
- 4 Selezionare il collegamento DMS dal menu a discesa **Collegamenti disponibili**.

Nel caso siano presenti più collegamenti DMS, sarà necessario selezionare il collegamento richiesto.





- 5 Chiudere la finestra Impostazioni.
 - 6 Cliccare sull'icona del DMSi  per verificare che sia stato stabilito il collegamento DMSi .
- A questo punto è possibile trasferire i ricambi al DMS.

Trasferimento dei ricambi al DMS

È possibile trasferire le informazioni sui ricambi dall'EPC Microcat al DMS. Grazie al collegamento con sequenza di tasti al DMS, ciascuna voce sul ricambio viene trasferita una riga per volta.

Per trasferire ricambi dall'EPC Microcat al DMS, procedere come segue:

- 1 All'interno di Microcat, aggiungere i ricambi all'ordine.
 - 2 Cliccare sul menu a discesa  e selezionare **DMS**.
La prima volta che si clicca su Trasferisci, viene richiesto di avviare il DMS.
 - 3 Nella finestra Elenco trasferimenti, selezionare ciascun ricambio e cliccare su **Trasferisci**.
- Per controllare le impostazioni DMSi in qualsiasi momento, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona DMSi 8 di Infomedia  nella barra delle applicazioni di Windows e selezionare **Impostazioni**.


Configurare un nuovo collegamento DMS

L'applicazione DMSi di Infomedia consente di aggiungere collegamenti DMS preconfigurati o personalizzati.

Aggiungere un collegamento DMS preconfigurato

Se le impostazioni relative al collegamento DMS preferito sono state preconfigurate automaticamente nel DMSi, il collegamento DMS sarà disponibile nel quadro Collegamenti preconfigurati.


Per aggiungere un collegamento DMS preconfigurato per un trasferimento riga per riga:

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona  sulla barra delle applicazioni di Windows e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Cliccare su **Aggiungi nuovo**.
- 3 Selezionare il prodotto Infomedia dal menu a discesa **Applicazione**.
- 4 Selezionare il menu a discesa **Usa un collegamento preconfigurato** e cliccare su **OK**.
- 5 Fare doppio clic sul nuovo collegamento DMS nel quadro Collegamenti disponibili.
- 6 Cliccare su **Impostazioni** e confermare i dati o apportare modifiche in base alle proprie esigenze. Ad esempio:
 - Nella scheda Generale, cambiare il titolo della finestra al nome specifico del DMS.
 - Nella scheda Trasferimento, cambiare ogni sequenza di trasferimento utilizzata per inviare sequenze di tasti al DMS.
- 7 Cliccare su **OK**.


Selezionare un collegamento DMS personalizzato


Se il collegamento DMS preferito non appare nel quadro dedicato ai collegamenti preconfigurati, sarà necessario aggiungere un nuovo collegamento personalizzato.

Per aggiungere un collegamento DMS preconfigurato per un trasferimento riga per riga:

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona  sulla barra delle applicazioni di Windows e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Cliccare su **Aggiungi nuovo**.
- 3 Selezionare il prodotto Infomedia dal menu a discesa **Applicazione**.
- 4 Cliccare su **Aggiungi nuovo** nel quadro dei collegamenti personalizzati.
- 5 Selezionare **Invia riga per riga** e cliccare su **Avanti**.
- 6 Nella scheda **Generale**, specificare il titolo e la posizione dell'applicazione.
 - Se il DMS è attualmente in esecuzione (consigliato), cliccare su **Configura** e selezionare **Sì**. Selezionare il DMS dall'elenco delle applicazioni e cliccare su

Avanti. Confermare il percorso di applicazione e i dati del titolo della finestra, quindi cliccare su **Fine**.

- Se il DMS non è attualmente in esecuzione, cliccare sull'icona  nel campo **Percorso di applicazione** e selezionare la cartella richiesta. Inserire il nome del DMS nel campo **Titolo finestra**.



- 7 Nella scheda **Trasferimento**, è possibile configurare una sequenza di trasferimento per inviare ciascuna riga dell'elenco ordini al DMS.
 - Visualizzare la sequenza di trasferimento predefinita nel riquadro Sequenza di trasferimento.
 - Modificare la sequenza di trasferimento come necessario. Cliccare sui pulsanti desiderati nel riquadro Aggiungi sequenza per specificare la sequenza.
 - 8 Nella scheda **Richiesta** è possibile configurare una sequenza di trasferimento per inviare al DMS una richiesta sulla disponibilità di un ricambio.
 - Visualizzare la sequenza di trasferimento predefinita nel riquadro Sequenza di trasferimento.
 - Modificare la sequenza di trasferimento come necessario. Cliccare sui pulsanti desiderati nel riquadro Aggiungi sequenza per specificare la sequenza.
 - 9 Nella scheda **Avanzate**, è possibile selezionare opzioni di trasferimento o finestre aggiuntive.
 - 10 Una volta completate le impostazioni, cliccare su **Avanti**.
 - 11 Inserire il nome del collegamento DMS e cliccare su **Fine**.
 - 12 Cliccare su **OK**.
- Per ulteriori informazioni sull'integrazione DMS, contattare il Servizio clienti:
<https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support>.