

DMSi-INSTALLATIONSANLEITUNG – SERVER

Mithilfe der Anwendung Infomedia DMSi kann Microcat EPC in Ihr Händlersystem (DMS) integriert werden. Durch die direkte Übertragung von Bestellungen in Ihr DMS sparen Sie Zeit, minimieren Sie Fehler und optimieren Sie die Vorgänge in Ihrem Händlerbetrieb.

Für die Integration zwischen Infomedia-Produkten und dem DMS muss Infomedia DMSi installiert und konfiguriert sein. Bei der Installation von Infomedia DMSi 8 bleiben alle vorherigen DMSi-Einstellungen erhalten.

Wenn Sie eine ältere Version von DMSi (Version 5/6) verwenden, müssen die DMSi-Einstellungen (xml-Dateien) manuell kopiert werden. Verwenden Sie den Datei-Explorer von Windows, um die Dateien vom unten angegebenen Ort zu kopieren und einzufügen:

- ▶ **Von:** %appdata%\Infomedia\Infomedia DMSi
- ▶ **Nach:** C:\DMSiConnection\Infomedia\Infomedia DMSi\DMSi8

Infomedia DMSi erfordert das Microsoft .NET Framework (neueste Version) und schließt das Microsoft .NET Framework bei Bedarf automatisch in die DMSi-Installation ein.

So installieren Sie Infomedia DMSi:


- 1 Rufen Sie folgende Website auf: <https://dmsi.autopartsbridge.com/ui/DMSi/publish.htm>.
 - 2 Wählen Sie die Sprache aus der Dropdown-Liste aus.
 - 3 Suchen Sie den Download-Link für die Serverinstallation am unteren Rand der Seite und klicken Sie auf den **Link**, um die Anwendungsdatei herunterzuladen.
Die Infomedia DMSi-Anwendung wird heruntergeladen.
 - 4 Klicken Sie auf die **DMSi Service**-Datei, um sie zu öffnen und die Installation zu starten.
 - 5 Klicken Sie auf **Installieren**. Die Installation kann einige Minuten dauern.
 - 6 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Verwenden Sie dieselben Anmeldedaten, mit denen Sie sich bei Microcat EPC anmelden.
- ▶ Wenn Sie für die Anmeldung bei Microcat EPC die Einmal-Anmeldung (SSO) verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zugangscodes verwenden**. Dann fügen Sie den Zugangscodes in das Feld **Zugangscodes** ein.


Diesen Zugangscodes finden Sie auf der Registerkarte **Integration** im Bildschirm „Einstellungen“ in Microcat EPC.

Kopieren Sie den folgenden Zugangscodes und fügen Sie ihn in das Textfeld „Zugangscodes“ im DMSi-Anmeldebildschirm ein.


Zugangscodes


cHN0MzE5OEbuaXNzYW5ldXJvcGUtc2FtbC5jb206MDc2NjNEODQ
5RTE0QjI2QkY4RDVFQ




- 7 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 8 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Infomedia DMSi 8-Symbol  in Ihrer Taskleiste und wählen Sie **Einstellungen** aus.
- 9 Prüfen Sie die Anzeige **Verfügbare Verbindungen** im Fenster **Integrationseinstellungen** der DMSi-Anwendung.



Damit überzeugen Sie sich davon, dass die bisherigen DMSi-Einstellungen beibehalten wurden.

- 10 Navigieren Sie zur Taskleiste, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das DMSi-Symbol  und wählen Sie dann **Server starten** aus.



- 11 Wenn der Server ausgeführt wird, ändert das DMSi-Symbol seine Farbe zu Grün .

So richten Sie die DMSi-Integration in Microcat EPC ein:

- 1 Öffnen Sie den Microcat EPC, klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie **Einstellungen** aus.
- 2 Öffnen Sie die Registerkarte **Integration** und zeigen Sie Ihre DMS-Integrationseinstellungen an.
- 3 Klicken Sie auf das Symbol **Neue DMSi-Anwendung** , um das neue DMSi zu aktivieren.
- 4 Wählen Sie **Server** aus der Dropdown-Liste **DMSi-Integrationstyp** aus.
- 5 Wählen Sie Ihren Server aus der Dropdown-Liste **Name des Servers**.
- 6 Wählen Sie Ihre DMS-Verbindung aus der Dropdown-Liste **Verfügbare Verbindungen** aus. Wenn Sie mehrere DMS-Verbindungen haben, müssen Sie die gewünschte Verbindung auswählen.

DMSi-Integration





Integration aktivieren

DMSi-Integrationstyp
Server

Name des Servers
SERVER-0306702e-b905-4500

Verfügbare Verbindungen
Microcat EPC [Hersteller]: DMS-Verbindung

Verbindung testen

- 7 Klicken Sie auf , um sich davon zu überzeugen, dass erfolgreich eine Verbindung mit dem DMSi hergestellt wurde.
 - 8 Schließen Sie das Fenster „Einstellungen“.
 - 9 Klicken Sie auf das DMSi-Symbol , um sich davon zu überzeugen, dass erfolgreich eine Verbindung mit dem DMSi  hergestellt wurde. Jetzt sind Sie bereit, Teile an Ihr DMS zu übertragen.
- ▶ Ihre DMSi-Einstellungen können Sie überprüfen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Infomedia DMSi 8-Symbol  in Ihrer Taskleiste klicken und dann **Einstellungen** auswählen.
 - ▶ Weitere Informationen zur DMS-Integration erhalten Sie beim Kundendienst: <https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support>.