

GUIDE D'INSTALLATION DU DMSi – SERVEUR

L'application DMSi d'Infomedia offre la possibilité d'intégrer Microcat EPC à votre système de gestion concessionnaire (DMS). La possibilité de transférer directement les commandes à votre DMS permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et de simplifier les opérations au sein de votre concession.

Le DMSi d'Infomedia doit être installé et configuré afin de permettre l'intégration des produits Infomedia au DMS. Lors de l'installation du DMSi 8 d'Infomedia, tous les paramètres du DMSi précédent sont conservés.

Si vous utilisez une version antérieure du DMSi (v5/v6), les paramètres du DMSi (fichiers xml) doivent être copiés manuellement. Utilisez l'explorateur de fichiers Windows pour copier et coller les fichiers à partir de l'emplacement ci-dessous :

- ▶ **De** : %appdata%\Infomedia\Infomedia DMSi
- ▶ **Vers** : C:\DMSiConnection\Infomedia\Infomedia DMSi\DMSi8

Le DMSi d'Infomedia nécessite Microsoft .NET Framework (dernière version) ; le cas échéant, celui-ci est automatiquement inclus dans l'installation du DMSi.

Pour installer le DMSi d'Infomedia :

- 1 Aller à l'adresse suivante : <https://dmsi.autopartsbridge.com/ui/DMSi/publish.htm>.
 - 2 Sélectionner la langue dans la liste déroulante.
 - 3 Localiser le lien de téléchargement pour l'installation du serveur en bas de la page et cliquer sur le **lien** pour télécharger le fichier d'application.
L'application DMSi d'Infomedia va être téléchargée.
 - 4 Cliquer sur le fichier **Service DMSi** (DMSi Service) pour l'ouvrir et démarrer l'installation.
 - 5 Cliquer sur **Installer** (Install). L'installation peut prendre quelques minutes.
 - 6 À l'invite, saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Utiliser les mêmes informations de connexion que celles utilisées pour vous connecter à Microcat EPC.
- ▶ En cas d'utilisation de l'authentification unique (SSO) pour vous connecter à Microcat EPC, cocher la case **Utiliser le code d'accès** (Use Access Code) et copier le code d'accès dans le champ **Code d'accès** (Access Code).

Le code d'accès est disponible dans l'onglet **Intégration** de l'écran Paramètres de l'application Microcat EPC.

Copiez le code d'accès ci-dessous et collez-le dans le champ de saisie Code d'accès de l'écran de connexion au DMSi.

Code d'accès cHN0MzE5OEbuaXNzYW5ldXJvcGUtc2FtbC5jb206MDC2NjNEODQ 5RTE0QjI2QkY4RDVFQjVEMDA2



- 7 Cliquer sur **OK**.
- 8 Faire un clic droit sur l'icône  du DMSi 8 d'Infomedia dans votre barre des tâches et sélectionner **Paramètres** (Settings).
- 9 Confirmer l'affichage de **Connexions disponibles** (Available Connections) dans la fenêtre **Paramètres d'intégration** (Integration Settings) de l'application DMSi.
Ceci confirme que les paramètres DMSi précédents ont été conservés.
- 10 Naviguer vers la barre des tâches, faire un clic droit sur l'icône  du DMSi puis sélectionner **Démarrer le serveur** (Start Server).
- 11 Lorsque le serveur fonctionne, l'icône DMSi  devient verte.

Pour configurer l'intégration du DMSi à partir de Microcat EPC :

- 1 Accéder à Microcat EPC, cliquer sur l'icône  et sélectionner **Paramètres**.
- 2 Sélectionner l'onglet **Intégration** et afficher vos paramètres d'intégration du DMSi.
- 3 Cliquer sur l'icône **Nouvelle application DMSi**  pour activer le nouveau DMSi.
- 4 Sélectionner **Serveur** dans la liste déroulante **Type d'intégration DMSi**.
- 5 Sélectionner votre serveur dans la liste déroulante **Nom du serveur**.
- 6 Sélectionner votre connexion au DMS à partir de la liste déroulante **Connexions disponibles**.

Si plusieurs connexions DMS sont disponibles, sélectionner la connexion souhaitée.

Intégration du DMSi

Activer l'intégration

Type d'intégration DMSi
Serveur

Nom du serveur
SERVER-0306702e-b905-4500

Connexions disponibles
Microcat EPC [Constructeur]: Connexion DMS

Tester la connexion

- 7 Cliquer sur  pour établir une connexion avec le DMSi.
- 8 Fermer la fenêtre des paramètres.

- 9 Cliquer sur l'icône DMSi  pour établir une connexion avec le DMSi .
Il est maintenant possible de transférer des pièces au DMS.

- ▶ Pour vérifier les paramètres de votre DMSi, faire un clic droit sur l'icône  du DMSi 8 d'Infomedia dans votre barre des tâches et sélectionner **Paramètres**.

- ▶ Pour plus d'informations sur l'intégration au DMS, contacter le Service clientèle : <https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support>.