

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA APLIKACE DMSi

Aplikace Microcat umožňuje integraci se systémem DMS (Dealer Management System) prostřednictvím aplikace Infomedia DMSi. Přenos dílů přímo do systému DMS šetří čas, snižuje počet chyb a zjednodušuje provoz vašeho obchodního zastoupení.


Instalace aplikace DMSi

Instalace a konfigurace aplikace Infomedia DMSi je nutná k zajištění integrace mezi produkty Infomedia a systémem DMS. Instalace aplikace Infomedia DMSi 8 zachová všechna předchozí nastavení DMSi.

Aplikace Infomedia DMSi vyžaduje Microsoft .NET Framework (poslední verzi). V případě potřeby bude Microsoft .NET Framework do instalace aplikace DMSi automaticky zahrnut.

Instalace aplikace Infomedia DMSi:

- 1 Přejděte na tuto webovou stránku: <https://dmsi.autopartsbridge.com/ui/DMSi/publish.htm>.
- 2 V rozevíracím seznamu vyberte jazyk a klikněte na možnost **Instalovat**.
Aplikace Infomedia DMSi bude stažena.
- 3 Kliknutím na soubor DMSi jej otevřete a spusťte instalaci.
- 4 Klikněte na tlačítko **Instalovat**.
Instalace může trvat několik minut.
- 5 Jakmile budete vyzváni, zadejte své uživatelské jméno a heslo.
Použijte stejné přihlašovací údaje, jaké používáte k přihlášení do aplikace Microcat EPC.
- 6 Zaškrtněte políčko **Uložit přihlašovací údaje** a klikněte na tlačítko **OK**.



- Chcete-li kdykoli zkontrolovat nastavení DMSi, klikněte pravým tlačítkem na ikonu aplikace Infomedia DMSi 8  na hlavním panelu Windows a zvolte možnost **Nastavení**.


Nastavení integrace DMSi v aplikaci Microcat EPC

Po instalaci aplikace DMSi je třeba zkontrolovat a nakonfigurovat nastavení DMSi v aplikaci Microcat EPC.

Nová a dřívější připojení DMSi budou zobrazena v rozevřacím seznamu Dostupná připojení na kartě Integrace v okně Nastavení. Musíte potvrdit výběr požadovaného připojení.

Nastavení integrace DMSi v aplikaci Microcat EPC:

- 1 Otevřete aplikaci Microcat EPC, klikněte na ikonu  a zvolte možnost **Nastavení**.
 - 2 Vyberte kartu **Integrace** a prohlédněte si nastavení integrace DMSi.
 - 3 Kliknutím na ikonu **Nová aplikace DMSi**  aktivujte novou aplikaci DMSi.
 - 4 V rozevřacím seznamu **Dostupná připojení** vyberte své připojení DMS.
- Máte-li více připojení DMS, je třeba vybrat požadované připojení.



- 5 Zavřete okno Nastavení.
 - 6 Kliknutím na ikonu DMSi  zkontrolujte úspěšné připojení k aplikaci DMSi .
- Nyní můžete přenášet díly do systému DMS.

- ▶ Další informace o integraci DMS vám poskytne zákaznický servis:
<https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support>.